

3.

Windows

→ → →

伺服器檢視

資料中心

pve

100 (Linux)

101 (win10)

102 (t1create)

103 (VM 103)

104 (win10)

105 (Linux-2)

Backup (pve)

local (pve)

local-lvm (pve)

test (pve)

test2 (pve)

節點 pve 上的虛擬機 101 (win10)

概觀

主控台

硬體

Cloud-Init

選項

作業記錄

監視器

備份

複寫

快照

防火牆

權限

增加

移除

編輯

Disk Action

還原

硬碟

CD/DVD 裝置

網路裝置

EFI 磁碟

TPM State

USB 裝置

PCI 裝置

序列埠

CloudInit 磁碟機

音效裝置

VirtIO RNG

EFI 磁碟

TPM State

3.00 GiB

2 (2 sockets, 1 cores)

OVMF (UEFI)

SPIICE (qxl)

pc-i440fx-6.2

VirtIO SCSI

local:iso/virtio-win-0.1.225.iso,media=cdrom,size=519590K

local:iso/Win10_1909_Chinese_Traditional_x64.iso,media=cdrom,size=5209540K

local-lvm:vm-101-disk-2,size=42G

e1000=EE:89:6D:7E:C0:1E,bridge=vmbr0,firewall=1

local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=4M

local-lvm:vm-101-disk-1,size=4M,version=v2.0

作業

叢集記錄

開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態
十二月 08 11:22:45	十二月 08 11:22:46	pve	root@pam	VM 104 - 停止	OK
十二月 08 10:59:49	十二月 08 11:18:26	pve	root@pam	VM/CT 104 - 主控台	OK
十二月 08 10:58:03	十二月 08 10:58:04	pve	root@pam	VM 104 - 啟動	OK
十二月 08 10:56:48	十二月 08 10:56:49	pve	root@pam	VM 101 - 停止	OK
十二月 08 10:51:25	十二月 08 10:51:30	pve	root@pam	VM/CT 101 - 主控台	OK

: locoaal-lvm

: 15 ()

增加: 硬碟

硬碟

Bandwidth

匯流排/裝置:

VirtIO Block

1

快取:

預設 (無快取)

儲存:

local-lvm

Discard:

☐

硬碟大小 (GiB):

15

格式:

Raw 磁碟映像 (raw)

SSD 模擬:

☐

備份:

☒

IO thread:

☐

不要複寫:

☐

唯讀:

☐

Async IO:

預設 (io_uring)

說明

進階 ☒

增加

伺服器檢視	節點 pve 上的虛擬機 101 (win10)	▶ 啟動	🔌 開機	>_ 主控台	更多	📘 說明
資料中心	概觀	增加	移除	編輯	Disk Action	還原
▼ pve	>_ 主控台	記憶體	3.00 GiB			
100 (Linux)	硬體	處理器	2 (2 sockets, 1 cores)			
101 (win10)	Cloud-Init	BIOS	OVMF (UEFI)			
102 (t1create)	選項	顯示卡	SPICE (qxl)			
103 (VM 103)	作業記錄	機器架構	pc-i440fx-6.2			
104 (win10)	監視器	SCSI 控制器	VirtIO SCSI			
105 (Linux-2)	備份	CD/DVD 裝置 (ide0)	local:iso/virtio-win-0.1.225.iso,media=cdrom,size=519590K			
Backup (pve)	複寫	CD/DVD 裝置 (ide2)	local:iso/Win10_1909_Chinese_Traditional_x64.iso,media=cdrom,size=5209540K			
local (pve)	快照	硬碟 (virtio0)	local-lvm:vm-101-disk-2,size=42G			
local-lvm (pve)	防火牆	硬碟 (virtio1)	local-lvm:vm-101-disk-3,size=15G			
test (pve)	權限	網路裝置 (net0)	e1000=EE:89:6D:7E:C0:1E,bridge=vbr0,firewall=1			
test2 (pve)		EFI 磁碟	local-lvm:vm-101-disk-0,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,size=4M			
		TPM State	local-lvm:vm-101-disk-1,size=4M,version=v2.0			
作業	叢集記錄					
開始時間 ↓	結束時間	節點	帳號	說明	狀態	
十二月 08 11:36:52	十二月 08 11:36:53	pve	root@pam	VM 101 - 設定	OK	
十二月 08 11:22:45	十二月 08 11:22:46	pve	root@pam	VM 104 - 停止	OK	
十二月 08 10:59:49	十二月 08 11:18:26	pve	root@pam	VM/CT 104 - 主控台	OK	
十二月 08 10:58:03	十二月 08 10:58:04	pve	root@pam	VM 104 - 啟動	OK	
十二月 08 10:56:48	十二月 08 10:56:49	pve	root@pam	VM 101 - 停止	OK	

Windows



test

本機帳戶

登入



OneDrive

登入



Windows Update

需要注意



Rewards

登入

硬碟



— 存放裝置設定

— 其他磁碟機的儲存空間使用方式

— 預設儲存位置

— 建立及格式化硬碟磁碟分割



系統
顯示



電話

連結您的 Android、iPhone



網路和網路網路

Wi-Fi、飛航模式、VPN




個人化

背景、鎖定畫面、色彩



應用程式

解除安裝、預設值、選用功能



15G

磁碟管理

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H)

← →

?

磁碟區	配置	類型	檔案系統	狀態	容量	可用空間	可用百分比
(C:)	簡單	基本	NTFS	良好 (啟動...	41.37 GB	18.72 GB	45 %
(磁碟 0 磁碟分割 2)	簡單	基本		良好 (EFI ...	99 MB	99 MB	100 %
CCCOMA_X64FR...	簡單	基本	UDF	良好 (主要...	4.97 GB	0 MB	0 %
virtio-win-0.1.225...	簡單	基本	CDFS	良好 (主要...	507 MB	0 MB	0 %
修復	簡單	基本	NTFS	良好 (OE...	529 MB	513 MB	97 %

磁碟 0

基本

41.98 GB

連線

修復	529 MB NTFS	良好 (OEM 磁碟分割)
99 MB	良好 (EFI 系統磁碟分割)	
(C:)	41.37 GB NTFS	良好 (啟動, 分頁檔案, 損毀標印, 主要磁碟分割)

磁碟 1

基本

14.98 GB

連線

14.98 GB

未配置

■ 未配置

■ 主要磁碟分割

→

磁碟管理

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H)

← →

磁碟區	配置	類型	檔案系統	狀態	容量	可用空間	可用百分比
(C:)	簡單	基本	NTFS	良好 (啟動...	41.37 GB	18.72 GB	45 %
(磁碟 0 磁碟分割 2)	簡單	基本		良好 (EFI ...	99 MB	99 MB	100 %
CCCOMA_X64FR...	簡單	基本	UDF	良好 (主要...	4.97 GB	0 MB	0 %
virtio-win-0.1.225...	簡單	基本	CDFS	良好 (主要...	507 MB	0 MB	0 %
修復	簡單	基本	NTFS	良好 (OE...	529 MB	513 MB	97 %

磁碟 0
基本
41.98 GB
連線

修復
529 MB NTFS
良好 (OEM 磁碟分割)

99 MB
良好 (EFI 系統磁碟分割)

(C:)
41.37 GB NTFS
良好 (啟動, 分頁檔案, 損毀傾印, 主要磁碟分割)

磁碟 1
基本
14.98 GB
連線

14.98 GB
未配置

■ 未配置 ■ 主要磁碟分割

新增簡單磁碟區(I)...

新增跨距磁碟區(N)...


新增等量磁碟區(T)...

新增鏡像磁碟區(R)...

新增 RAID-5 磁碟區(W)...

內容(P)

說明(H)



: F ()

新增簡單磁碟區精靈

×

指派磁碟機代號或路徑

您可以為磁碟分割指派磁碟機代號或路徑，讓存取更方便。

☒ 指定下列磁碟機代號(A):

F

▼

☐ 掛在下列空的 NTFS 資料夾上(M):

瀏覽(R)...

☐ 不指派磁碟機代號或磁碟機路徑(D)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

: NTFS

:

:

新增簡單磁碟區精靈

磁碟分割格式化

您必須先將這個磁碟分割格式化，才能儲存資料。

請選擇您是否要格式化這個磁碟區，如果要，您要使用什麼設定。

☐ 不要格式化這個磁碟區(D)

☒ 用下列設定將這個磁碟區格式化(O):

檔案系統(F):

NTFS

配置單位大小(A):

預設

磁碟區標籤(V):

新增磁碟區

☒ 執行快速格式化(P)

☐ 啟用檔案及資料夾壓縮(E)

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

新增簡單磁碟區精靈

完成新增簡單磁碟區精靈

您已順利完成新增簡單磁碟區精靈。

您已選取下列設定:

磁碟區類型: 簡單磁碟區

選取的磁碟: 磁碟 1

磁碟區大小: 15342 MB

磁碟機代號或路徑: F:

檔案系統: NTFS

配置單位大小: 預設

磁碟區標籤: 新增磁碟區

快速格式化: 是

要關閉這個精靈，請按一下 [完成]。

< 上一步(B)

完成

取消

磁碟管理

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H)

← → ? [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

磁碟區	配置	類型	檔案系統	狀態	容量	可用空間	可用百分比
(C:)	簡單	基本	NTFS	良好 (啟動...	41.37 GB	19.27 GB	47 %
(磁碟 0 磁碟分割 2)	簡單	基本		良好 (EFI ...	99 MB	99 MB	100 %
CCCOMA_X64FR...	簡單	基本	UDF	良好 (主要...	4.97 GB	0 MB	0 %
virtio-win-0.1.225...	簡單	基本	CDFS	良好 (主要...	507 MB	0 MB	0 %
修復	簡單	基本	NTFS	良好 (OE...	529 MB	513 MB	97 %
新增磁碟區 (F:)	簡單	基本	NTFS	良好 (主要...	14.98 GB	14.94 GB	100 %

磁碟 0
 基本
 41.98 GB
 連線

修復 529 MB NTFS 良好 (OEM 磁碟分割)	99 MB 良好 (EFI 系統磁碟分割)	(C:) 41.37 GB NTFS 良好 (啟動, 分頁檔案, 損毀傾印, 主要磁碟分割)
------------------------------------	--------------------------	--

磁碟 1
 基本
 14.98 GB
 連線

新增磁碟區 (F:) 14.98 GB NTFS 良好 (主要磁碟分割)

■ 未配置 ■ 主要磁碟分割

Revision #6

Created 9 December 2022 01:23:10 by Epower

Updated 10 January 2023 08:22:07 by Epower